

PCSC deamon sous Mac

Table des matières:

Quelles procédures apportent des solutions ?.....	1
Solution du problème :	1

Quelles procédures apportent des solutions ?

Suite à un problème de mise à jour avec Mac OS X sur certains systèmes, il se peut que le PCSC daemon ait été corrompu et bloque toutes les communications vers un lecteur de carte (smartcard reader).

Ce document décrit une solution pour les problématiques suivantes lors de l'utilisation du lecteur de carte en mode connecté :


1. Après l'introduction du numéro de carte, le message 'Connecting' reste affiché sur le lecteur de carte et...
2. A l'écran de l'ordinateur, le message 'VEUILLEZ D'ABORD RELIER LE LECTEUR DE CARTE BELFIUS À VOTRE PC AVEC L'USB' reste affiché ou...
3. Le message 'DP870' reste affiché sur votre lecteur de carte.

Solution du problème :


1. Supprimez le plug-in Vasco :
 - Cliquez sur le symbole du **Finder**.
 - Cliquez sur l'onglet **Applications** sur la barre latérale.
 - Inscrivez **Vasco** dans la barre de recherche.
 - Le fichier est recherché.
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Vasco Card Reader plugin** et sélectionnez **Move to Trash (Déplacez vers la corbeille)**.
2. Téléchargez le fichier 'pcscd_autostart.pkg' sur le site Vasco :
http://www.vasco.com/products/client_products/card_reader_digipass/digipass_870.aspx
Sur cette page internet, descendez à l'aide de la barre déroulante jusqu'à la partie '**Downloads**' et cliquez sur '**DIGIPASS PCSC daemon solution**'.
3. Pour modifier vos paramètres de sécurité et autoriser les téléchargements en dehors de l'application Mac App Store, procédez comme ceci :

Dans la barre de menu, cliquez sur l'icône de la 'Pomme' et sélectionnez **Préférences Système...** (System Preferences). Cliquez sur **Sécurité et Confidentialité (Security & Privacy)**. Sélectionnez l'onglet **Général** (General).
Sous **Autoriser les applications téléchargées à partir de :** (Allow applications downloaded from:), sélectionnez **N'importe où**. Après la procédure, vous pouvez remettre les réglages comme avant.


4. Localisez le fichier téléchargé (pcscd_autostart.pkg) dans les téléchargements: Appuyez sur la touche **CTRL** du clavier et cliquez avec la souris sur le fichier **pcscd_autostart.pkg**. Cliquez sur '**Ouvrir**' dans la liste déroulante.




5. Cliquez sur le bouton '**Open**' pour confirmer que vous voulez ouvrir le fichier pcscd_autostart.pkg.




6. Cliquez sur le bouton '**Continue**' pour l'installer.




7. Cliquez sur le bouton '**Install**' pour démarrer l'installation.



8. Indiquez votre mot de passe pour accepter l'installation du logiciel et cliquez sur le bouton '**Install Software**' pour démarrer l'installation.



9. Cliquez sur le bouton 'Continue Installation'.



10. Cliquez sur le bouton 'Restart' une fois l'installation terminée.

